

# 3 TYPY PPE

## PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

SLOWDENTISTRY®  
P O L S K A



Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

COVID 19





ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ  
W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM

Oto prosty podział na kategorie zabiegów i realny sposób zabezpieczenia członków zespołu stomatologicznego pozwalające na zachowanie standardów kontroli higieny oraz możliwość wykonywania zabiegów w standardzie jakiego umożliwia nam współczesna stomatologia w Twojej klinice

GRUPA ZABIEGOWA →		GRUPA A		GRUPA B	GRUPA C
		konsultacje, rozmowy	zabiegi bez użycia aerozolu	zabiegi z użyciem aerozolu	zabiegi u pacjentów CoVID pozytywnych
<b>STRÓJ ROBOCZY</b>	Strój zmienny + obuwie robocze	✓	✓	✓	✓
<b>AKCESORIA OCHRONY OSOBISTEJ</b>	Okrycie głowy	●	✓	✓ ↔	✓ ↔
	Maska chirurgiczna	●	✓	✓ ↔	✓ ↔
	Okulary ochronne	●	✓ ●	✓	✓ ↔
	Rękawice	✗	✓ ↔	✓ ↔	✓ ↔
<b>DODATKOWA WARSZTWA BARIEROWA</b>	przyłbica/ gogle	✗	●	✓	✓ ↔
	2 para rękawic	✗	✗	●	✓ ↔
	Fartuch barierowy	●	✓	✓ ↔	✓ ↔
	Okrycie obuwia	✗	✗	●	✓ ↔
	Kombinezon ochronny	✗	✗	✗	✓ ↔

✓	OBOWIĄZKOWO
●	OPCJONALNIE
✗	NIEKONIECZNY
↔	WYMIANA



### A Konsultacje, kontrole oraz procedury nie generujące aerozoli u pacjentów bez objawów COVID-19

#### Obowiązuje standardowe wyposażenie PPE

Podczas rozmów i konsultacji zalecane jest utrzymywanie dystansu oraz noszenie masek chirurgicznych. Wskazane jest noszenie okularów ochronnych. Akcesoria ochrony osobistej i dodatkowy fartuch barierowy nie muszą być zmieniane pomiędzy pacjentami.

W przypadku noszenia stroju roboczego lub fartucha ochronnego z krótkim rękawem obowiązuje mycie i dezynfekcja całej odkrytej części rąk i przedramion pomiędzy pacjentami.

### B Procedury generujące aerozole u pacjentów bez objawów COVID-19

#### Obowiązuje pełne wyposażenie PPE

Obowiązkowe jest noszenie dodatkowego fartucha barierowego i czepka, które są wymieniane po zabiegu. Mogą być używane fartuchy barierowe i czepki wielokrotnego użycia poddawane praniu i procedurom wyjąławiania. Należy w takim przypadku przewidzieć w gabinecie miejsce składowania zużytej odzieży.

Obowiązkowa jest praca w zespole na 4-ręce i użycie wydajnych systemów ssących. Podczas zabiegów higienicznych bez dodatkowej asysty obowiązkowe jest użycie dodatkowych bezobsługowych końcówek ssaka.

Wszędzie gdzie jest możliwe wysoko rekomenduje się użycie koferdamu.

### C Procedury interwencyjne u pacjentów z potwierdzoną infekcją COVID-19

#### Obowiązuje podwyższone wyposażenie PPE

Przyjmowanie pacjentów CoVID pozytywnych wiąże się ze spełnieniem wysokiego reżimu higienicznego. Prowadzone jest tylko leczenie w nagłych wypadkach, podczas leczenia okna muszą być otwarte. Należy unikać lub ograniczać do minimum zabiegi wytwarzające aerozol (w tym rozpylanie wody).

Pacjent musi być odizolowany i nie może mieć kontaktu z żadnym innym pacjentem.

Kombinezon na całe ciało i maski N95 są obowiązkowe.

Po każdym pacjencie należy zdjąć sprzęt ochronny zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zagrożeń biologicznych.

W przypadku braku możliwości zabezpieczenia personelu rekomenduje się skierowanie pacjenta do jednostki referencyjnej i wyznaczonej przez lokalne oddziały Sanepidu.



www.slowdentistry.pl